

#### Informatique et Géophysique Appliquées

2, Rue du Plat d'Étain

37000 TOURS

Tél : 02 47 38 12 10

@ · contact@ina\_tours com

## GUIDE D'INSTALLATION DE LA VERSION POSTGRESQL DE L'APPLICATION MESURESTEP

## SOMMAIRE

<u>1.</u>	NOUVEAUTÉS APPORTÉES PAR LA VERSION POSTGRESQL
<u>2.</u>	INSTALLATION DE LA NOUVELLE VERSION SOUS POSTGRESQL4
<u>3.</u> (FI	CONFIGURATION DU FICHIER DE LANCEMENT DE L'APPLICATION CHIER INI)9
<u>4.</u>	SAUVEGARDE ET ÉCHANGE DE BASE DE DONNÉES10
<u>5.</u>	COMMANDES EN CAS DE PROBLÈMES12
<u>6.</u>	MODIFICATIONS DE LA RUBRIQUE OUTILS
<u>7.</u>	AJOUT DE RACCOURCIS14
<u>8.</u>	GESTION DES GRAPHIQUES15

## 1. Nouveautés apportées par la version PostgreSQL

- 1) Passage en base de données PostGreSQL (à la place de Microsoft Access)
- Changement du module de connexion à la base de données (Devart et non plus OLE DB) qui permet une connexion plus rapide, qui offre également la possibilité de se connecter à plusieurs base de données.
- Réécriture de toutes les requêtes de l'application avec les particularités de PostGreSQL et de Devart.
- Réécriture complètes des éditions avec une bibliothèque mise à jour pour une meilleure utilisation des versions récente de Microsoft Office et LibreOffice ainsi qu'une meilleure utilisation des modèles en réseau.
- 5) Passage en 64 bits au niveau du programme, ce qui implique que les ordinateurs doivent utiliser un système d'exploitation 64 bits (Windows 7, 8 ou 10). Du coup l'application pourra utiliser plus de 3 Go de mémoire pour son fonctionnement.
- 6) Mise à jour des composants pour le développement. Mise à jour du module qui sert à afficher les graphiques en version 2021. De ce fait, tous les graphes sont « vivants » c'est-à-dire que l'on peut faire des zooms (avec la roulette de la souris), définir un cadre de sélection ou afficher les coordonnées en info bulle.
- 7) Ajout de fonctionnalités propre à PostGreSQL : Sauvegarde et restauration de base (DUMP), création de base de données, initialisation de base et import depuis une base Access. Le but étant que l'utilisateur n'est pas à ouvrir la base PostGreSQL.
- 8) Ajout d'options dans le fichier de configuration (détaillées dans la suite du document).
- 9) La fonction d'importation a été entièrement réécrite, l'import de fichier Sandre est beaucoup plus rapide qu'avec les versions précédentes
- 10) Pour les échange AutoStep -> MesureStep ils se font désormais via un fichier Xml donc plus besoin de modèle
- 11) Il n'est plus nécessaire d'installer des dll pour les opérations, tout s'effectue en interne.

# 2. Installation de la nouvelle version sous PostGreSQL

### Installation de Postgresql

La première étape consiste à installer l'application PostgreSQL.

Vous pouvez télécharger la version postgresql au lien suivant : <u>https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads</u>

Il faut prendre la version 64 Bits, en version 10.x pour un poste local. Vos services informatiques peuvent prendre les versions plus récentes si la base de données est installée sur un serveur. Pour l'installation il faut prendre toutes les options par défaut, notamment le port à 5432, et bien noter le mot de passe qui vous sera demandé de créer. L'installation de Stack Builder n'est pas nécessaire.

### Installation de Access Data Base engine

La migration de votre base de données Access vers une base PostgreSQL s'effectue via l'outil AccessDataBaseEngine. Ce composant doit être installé sur votre poste, un setup d'installation intitulé « AccessDataBasenegine\_X64.exe » est mis à disposition en téléchargement sur le site.

L'installation de ce composant sur le poste s'effectue simplement en double-cliquant sur l'exécutable.

### Installation et premier lancement de l'application MesureSTEP

L'installation d'Autostep peut être effectuée directement avec le setup d'installation « Setup\_Autostep5\_v1000.exe ». L'exécutable Autostep5.exe, le fichier Autostep.ico et les sousdossiers XSD, EDILABO et MODELES se copieront par défaut dans le dossier C:\AutoStep5.

Si vous n'avez pas les droits administrateurs pour exécuter le setup Autostep, vous pouvez également télécharger le fichier « Autostep\_Setup\_Files\_v1000.Zip » dans lequel se trouve l'exécutable Autostep5.exe, le fichier Autostep.ico et les sous-dossiers XSD, EDILABO et MODELES à copier puis à coller dans le dossier de votre choix.

Quelle que soit la méthode employée (setup ou copier/coller des fichiers), **nous vous conseillons** d'enregistrer les fichiers dans un dossier différent de celui utilisé pour la version Access d'Autostep. Vous pourrez ainsi utiliser les deux versions d'Autostep (version base Access et version base PostgreSQL) sur le même poste de travail. Si l'installation s'effectue sur un PC portable, il est probable que la résolution du portable ne soit pas conforme aux besoins de cette nouvelle version. Si c'est le cas, au lancement de l'application Autostep5.exe, le message suivant s'affichera :



Dans ce cas, faire un clic droit sur le raccourci de l'application (qui se trouve sur votre bureau), choisir l'option « propriétés » puis aller dans l'onglet « Raccourci ».

Il faut ensuite saisir le mot « NOCHECKSCREEN » dans le champ cible à la suite du chemin indiqué (ne pas effacer le chemin, juste faire un espace à la suite du chemin puis saisir NOCHECKSCREEN), cf. copie d'écran ci-dessous :

	Général	Raccourci	Compatibilité	Sécurité	Détails	Versions précédentes		
	AutoStep5.exe - Raccourci							
	Type de	cible :	Applicati	Application				
	Emplace	ement:	Autostep	Autostep Postgresql				
	Cible :		urestep\	Autostep P	ostgresql∖	AutoStep5.exe" NOCHE	CKSCREEN	
	Démarre	er dans :	"C:\Mesu	irestep\Auto	ostep Post	gresql"		
	Touche	de raccourci	Aucun					
	Exécute	rt	Fenêtre	normale			~	
	Comme	ntaire :	-					
	Emp	lacement du	fichier C	hanger d'ic	ôn <mark>e</mark>	Avancé		
							-	
								pourrez
ite								lancer
					OK	Annuler	Appliquer	Panalica

Lors du premier lancement de l'application, AutoStep va signaler que la connexion à la base de données n'est pas possible :



En répondant oui la fenêtre suivante s'ouvre :

Paramètres de connex	kion à PostgreSQL
Serveur	
Port	5432
Nom d'utilisateur	
Mot de passe	
Base de données	~
	Créer la base de données
	Valider Annuler

Il faut renseigner les différentes informations pour PostGres. Si aucune base n'existe sur le poste, une info bulle est disponible pour une installation par défaut en local, à savoir :

Serveur : localhost Port : 5432 Nom d'utilisateur : postgres Mot de passe : au choix de l'utilisateur Base de données : Nom au choix de l'utilisateur

Puis cliquer sur le bouton « créer base de données ».

Si la base données existe mais que vous ne connaissez pas le nom une fois les différent champs rempli vous pouvez cliquer sur le bouton à droite de la liste déroulante, ce qui va remplir la liste avec toutes les bases de données présente sur le serveur PostGres.

Après avoir cliqué sur « Créer la base de données », la base est créée et la fenêtre suivante s'affiche (obligatoire lors du premier lancement) :

Confirmation			
Cette base de données na Faut-il l'initialiser ?	e semble pas in	itialisée correc	ctement pour AutoStep.
	Annuler	Initialiser	]

Il faut alors cliquer sur « Initialiser »

Une fois cela réalisé, la fenêtre suivante s'affiche (ce sera la même à chaque mise à jour de l'application) :

,	
Confirmation	
La base de données 0.0.0 [Serveur : localhost - Voulez-vous continuer ? Annuler	Base : test] nécessite une mise à jour Mise à jour

Il faut alors cliquer sur le bouton « Mise à jour » :

Passage version 0.0.0 à version 1.0.0  Détails  Passage version 0.0.0 à version 1.0.0  Confirmation  A partir d'une base access ou d'une sauvegarde (DUMP) ?  Access DUMP	A	utoStep 5		
Détails         Passage version 0.0.0 à version 1.0.0         Confirmation         A partir d'une base access ou d'une sauvegarde (DUMP) ?         Access         DUMP	F	Passage version 0.0.0 à version 1.0.0		
Détails         Passage version 0.0.0 à version 1.0.0         Confirmation         A partir d'une base access ou d'une sauvegarde (DUMP) ?         Access         DUMP				
Passage version 0.0.0 à version 1.0.0 Confirmation A partir d'une base access ou d'une sauvegarde (DUMP) ? Access DUMP		Détails		
Confirmation A partir d'une base access ou d'une sauvegarde (DUMP) ? Access DUMP		Passage version 0.0.0 à version 1.0.0	^	
A partir d'une base access ou d'une sauvegarde (DUMP) ? Access DUMP	C	Confirmation		٦
Access DUMP		A partir d'une base access ou d'une sauvegarde (DUMP) ?		
		Access DUMP		
×				Γ
×				
			_	
			_	
Fermer Copier		Fermer Copier		

On a ensuite le choix entre repartir d'une base Access ou d'un Dump. Dans les deux cas il faudra ensuite sélectionner un fichier (mdb ou sql).

La base Access à importer doit être à jour avec la dernière version de AutoStep (version 5.3.0.2, numéro de base 1.10.120). L'importation d'une base access de 1 Go prends environ 15 Min.

	0	
assage version U.U.	U a version 1.0.0	
Détails		
Traitement de la table : Effacement Mise à jour	[C_CONFORMITE_T7]	1
Traitement de la table :	(J PMO PARAM)	
Effacement		
Mise à jour Traitement de la table :		
Effacement	[L_Adences]	
Mise à jour		
Traitement de la table :	: [L_AR_NAT]	
FUALEMEN		
Mise à jour		
Mise à jour Traitement de la table :	[L_COMMUNES]	
Mise à jour Traitement de la table : Effacement Mise à jour	[L_COMMUNES]	
Mise à jour Traitement de la table : Effacement Mise à jour	[L_COMMUNES]	

Une fois terminée l'application démarre comme habituellement, avec le choix de la suite bureautique (nous affichons à présent les suites disponibles sur le poste).

1 1 1	
Sélection	×
Bureautique O Microsoft Office 2016 (32 Bits) O LibreOffice non-installé	

## L'application se lance ensuite :

			STATIONS DEF	Cap. nominale courante			•	
Lode SANDHE	Nom station /	Lommune d'implantation	Dept.	(EH)	Bassin	Maitre d'ouvrage	Nor	velle station
0546003/003	ALVIGNAC	Alvignac	46		AG	INCONNU		
060934259002	ANCIENNE STATION D'EPURATION DE ST GE	Saint-Georges-d'Orques	34		RMC	INCONNU	Visua	aliser / Modifi
0531033V002	AUTERIVE	Auterive	31		AG	Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de la Haute Garonne		la station
043516750002	Martigne Ferchaud	Martigne-Ferchaud	35	U	LB	MAHTIGNE-FERCHAUD		
060930019002	STATION D'EPUHATION DE AUBAIS	Aubas	30	0	RMC	INCONNU	Impor	tation SANE
060934022002	STATION DEPUTIATION DE BAILLARGUES - S	b. Ballargues	34	20 000	HML	INCONNU	lourn	nal importati
060934227002	STATION DEPURATION DE BEAULIEU - RES	Chitesener ( a Daver	34	5 200	BMC	INCONNU		a mper coo
000313023001	STATION DEPUBATION DE COUPNONCEC A	1 Chaleauneurie-houge	13	0	DMC	INCONNU	Export	rtation SAN
060334067004	STATION DEPUBATION DE COURNONSEC-IN STATION D'EDUBATION DE COURNONTERD.	A Countered	34	0	PMC	INCONNU		
051208400001	STATION DEPORATION DE COORNONTERIN	Counterral	12	0	AG	INCONNU	Voir	exportation
060934095003	STATION DEPUBATION DE CARREGUES - IN	T Fabrèques	34	0	BMC	INCONNU	Me	air ias ann as an
060383066001	STATION D'EPUBATION DE GINASSERVIS	Ginasservis	83	0	BMC	INCONNU	v	i journaux
060934134003	STATION D'EPURATION DE LAVERUNE - L'EN	1 Lavérune	34	0	BMC	INCONNU		Outils
060934164001	STATION D'EPURATION DE MONTAUD	Montaud	34	0	BMC	INCONNU		
060934179002	STATION D'EPURATION DE MURVIEL LES MO	Murviel-lès-Montpellier	34	0	BMC	INCONNU	SU	uivi mesures
060983104001	STATION D'EPURATION DE RIANS	Rians	83	0	BMC	INCONNU		
060930258002	STATION D'EPURATION DE SAINT-GILLES	Saint-Gilles	30	0	BMC	INCONNU		voir etats
060934249002	STATION D'EPURATION DE ST DREZERY	Saint-Drézéry	34	0	RMC	INCONNU	F	woort RSDE
060934256001	STATION D'EPURATION DE ST GENIES DES	Saint-Geniès-des-Mourgues	34	0	RMC	INCONNU		
060934337001	STATION D'EPURATION DE VILLENEUVE LES	Villeneuve-lès-Maguelone	34	0	RMC	INCONNU	Expo	rtation Ros
060934259003	STATION D'EPURATION ST GEORGES D'ORG	Il Saint-Georges-d'Orques	34	-1	RMC	INCONNU		
060902112005	STATION DEPUBATION STUILIEN - MALAVA	Saint-Julien	83	0	BMC	INCONNIL		Synthèse

# 3. Configuration du fichier de lancement de l'application (fichier ini)

La configuration du fichier.ini s'effectue automatiquement. Les informations de base du fichier .ini sont les suivantes : [PATH] SERVER=localhost PORT=5432 USERNAME=postgres PASSOWRD=AgAgLhAdEdAdEdMd ← Le mot de passe est crypté pour respecter la RGPD DATABASE=postgres

La nouvelle version PostgreSQL apporte des options complémentaires, notamment la possibilité de choisir entre différentes base de données, via le bloc [PATH]. Ce bloc peut être multiplié à l'infini en [PATH], [PATH1], [PATH2], etc... (PATH0 n'existe pas) si on a plusieurs base de données, si c'est le cas à l'ouverture de l'application, la fenêtre suivante apparaitra :

Sélection de la base de données à utiliser	
postgres	~
Valider Annuler	
Sélection de la base de données à utiliser	
postgres	~
asdatav3 dumptest	

Les autres blocs sont identiques à la version Access, à savoir : [COMMUNE] TYPE=DEPARTEMENT DEP=13 Pour la sélection de la commune dans l'application permet de filtre sur un département par exemple.

Et le bloc : [REP] IMPORT=E:\Temp\Exe\Exports Qui sauvegarde le dernier dossier pour les importations.

Dans ce bloc, il y a également les informations : SANDRE=L ← Test sandre Local ou Site Web TESTEXP=N ← Test sandre à l'export Oui ou Non OFFICE=OPEN ← Suite bureautique LibreOffice ou Microsoft Office

## 4. Sauvegarde et échange de base de données

La rubrique « Outils », disponible depuis la page d'accueil d'Autostep, permet de sauvegarder et d'échanger la base de données. Les deux fonctions disponibles sont l'export de base de données (bouton Exportation (Dump)) et l'import de base de données (bouton Importation (Dump)).

	Répertoires	M.a.j 2021	
Configuration Recalcul général		M.a.j 2022	
		Points en double	
	Exportation (Dump)	Importation (Dump)	
_			
Bureaut	ique	Vérification Sandr	e 3.0 —
Bureaut	ique isoft Office non-installé	Vérification Sandr	e 3.0
Bureaut Micro Libre	ique Isoft Office non-installé Dffice 6.1.2.1 (64 Bits)	Vérification Sandr O Site du Sandre O Local (02/09/2	e 3.0
Bureaut Micro Libre Tester k	ique isoft Office non-installé Office 6.1.2.1 (64 Bits) es fichiers SANDRE à l'exporta	Vérification Sandr Site du Sandre Local (02/09/2 ation	e 3.0 2020)

## Exportation ou sauvegarde d'une base de données

Le bouton « Exportation(Dump) » permet de créer une copie de la base de données sous format PostgreSQL (extension .sql). Après avoir cliqué sur le bouton Exportation, il vous sera demandé de préciser la lieu où vous souhaitez copier la base de données ainsi que son nom.

C'est cette fonction exportation qui sera utilisée pour créer une sauvegarde de la base de données ou pour créer une copie de la base de données qui pourra être transmise à vos partenaires ou à l'assistance Autostep en cas de besoin.

## **Fonction Importation**

Le bouton « Importation (Dump) » permet d'importer une base de données. Après avoir cliqué sur le bouton Importation, il vous sera demandé un mot de passe (le mot de passe est ADMIN) puis il vous sera demandé de préciser le lieu où se trouve le fichier à importer (fichier avec extension .sql).

## Utilisation de l'outil PgAdmin

Il existe une alternative à l'utilisation des fonctions Exportation et Importation présentées précédemment. Il s'agit de l'utilisation de l'outil PgAdmin.

PgAdmin est l'outil d'administration des bases PostgreSQL (outil nécessairement installé pour la création de votre base de données PostgreSQL).

En cliquant sur l'icône PgAdmin puis en saisissant le mot de passe défini lors de l'installation de la base de données Autostep, la fenêtre ci-dessous s'ouvre :



Le menu de gauche présente la liste des bases présentes. Pour sauvegarder (ou exporter) une base de données, il faut faire un clic droit sur le nom de la base puis choisir « sauvegarder ».

Pour restaurer (ou importer) une base de données, la manipulation est identique (clic droit sur le nom de la base puis sélection de l'option « restaurer ») :

Topismi i	
Admin Fater - Oppi - Oalla - Ade -	
Novigetrur	Auszure information relative & des upgets dependents treat despendent pour l'attent advectionne.

## 5. Commandes en cas de problèmes

Dans le raccourci de l'application, vous pouvez ajouter des options de débogage :

INITBASE pour réinitialiser la base de données NOCHECKSCREEN pour ne pas tester la résolution min au lancement RESETBASE pour forcer la recharge d'une base access ou d'un Dump

Ct. exemple ci-dessous pour réinitialiser la base de donné	es :
--	------

🔁 Propriétés de : AutoStep5.exe - Raccourci			
Général Raccourci Con	npatibilité Sécurité Détails Versions précédentes		
	AutoStep5.exe - Raccourci		
Type de cible :	Application		
Emplacement :	Exe		
<u>C</u> ible :	E:\Temp\Exe\AutoStep5.exe INITBASE		
<u>D</u> émarrer dans :	E:\Temp\Exe	-	
<u>T</u> ouche de raccourci :	Aucun	]	
E <u>x</u> écuter :	Fenêtre normale 🗸 🗸		
Comm <u>e</u> ntaire :			
Emplacement du fichie	r C <u>h</u> anger d'icône A <u>v</u> ancé		
	OK Annuler Applique	ſ	

La commande NOCHECKSCREEN peut être obligatoire lors de l'installation sur un PC portable.

## 6. Modifications de la rubrique Outils

Outils	×
Répertoires	M.a.j 2020
Configuration	M.a.j 2021
Recalcul général	Points en double
Exportation (Dump)	Importation (Dump)
Bureautique	Vérification Sandre 3.0
Microsoft Office 2016 (32 Bits)	🔘 Site du Sandre
◯ LibreOffice non-installé	Local (20/03/2020)
Tester les fichiers SANDRE à l'expor	tation

La rubrique outils a été complétée avec les boutons Import et export qui permettent d'exporter ou d'importer des DUMP de la base de données (fichiers d'instruction sql).

Le bloc bureautique a été complété afin de tester l'existence ou non des suites bureautiques ainsi que leur version et adressage (32 ou 64).

Le bouton répertoire a été ajouté pour choisir les répertoires de stockage des fichiers (nécessaire pour une installation réseau, sinon sous répertoire de l'exe par défaut) :

Mise à jour des répertoires par d	défaut	$\times$
Répertoire pour les exportations :	E:\Temp\Exe\Exports\	
Répertoire pour les modéles :	E:\Temp\Exe\Modeles\	
Répertoire pour les XSD :	E:\Temp\Exe\XSD\	
Répertoire pour EDILABO :	E:\Temp\Exe\EDILABO\	
Répertoire pour les états :	E:\Temp\Exe\Etats\	
	Valider Quitter	

# 7. Ajout de raccourcis

Le premier raccourci consiste à réaliser un double clic sur le logo de la Marianne sur la page d'accueil. Ceci a pour conséquence de débloquer les stations (si fonctionnement réseau), avec le mot de passage MEDD :

passage				
Confirm	er			Х
1	Débloquer toutes les stations	?		
		<u>O</u> ui	<u>N</u> on	
Informat	tions			Х
1	Déblocage terminé.			
			OK	

Pour MesureStep la commande de touche CTRL+ALT+SHIFT+F11 permet de lancer l'importation.

Dans les outils, la commande CTRL+ALT+SHIFT+F11 permet de lancer les outils de réparations et un recalcul général (en cas de problème avec la base de données).

# 8. Gestion des graphiques

La gestion des graphiques a été améliorée avec la nouvelle version d'Autostep. Ci-dessous le nouvel écran de l'onglet « mesures brutes » :







Pour annuler le zoom il faut appuyer sur la touche Espace.

Il est à présent possible de cocher ou décocher les séries de donnée à volonté (à noter aussi l'ajout de la série RSDE absente des version précédentes) :



Clic gauche en laissant appuyer pour avoir l'étiquette (info bulle) de la donnée